Inhalt focus

(Eckpunkt). Beide Markierungen verbindet das Programm in gewählter Strichbreite. Weitere Punkte können hinzugefügt werden, um den Pfad fortzusetzen.

Inhalt Kapitel

Digitalisieren Sie zwei weitere Linienpunkte und halten Sie dabei jeweils die Maustaste gedrückt, während Sie die Maus etwas vom Punkt wegziehen. Es erscheinen zwei so genannte Anfasser (Griffe) mit Ziehpunkten. Solange Sie die Maustaste noch gedrückt halten, kann durch das Bewegen des ausfal-

- lenden Ziehpunktes die Krümmung der Kurve verändert werden.
- Nachträglich kann mithilfe des Zeigers die Krümmung der Kurve verändert werden, indem zunächst ein Kurvenpunkt markiert wird und danach dessen beide Ziehpunkte bewegt werden.
- Ein markierter End- oder Anfangspunkt kann durch Hinzufügen neuer Stützpunkte als Ansatzpunkt für eine Verlängerung des Zeichenpfades benutzt werden.

Startseite

Suchen


zurück vor

Drucken

Hilfe

Fenster / Vollbild

Beenden



## Inhalt focus

Inhalt Kapitel

Startseite

Suchen

zurück

Drucken

Hilfe

vor

Linienbreite beträgt 0,8 mm. Folgende Einstellungen sind im Bindestricheditor erforderlich:

Ein 0,0001 mm Aus 7,3999 mm

## Linie 2 mit Rechtecken

Weil die Grenze mit einem Kreis begonnen wurde, muss die Line der »Rechtecke« mit einem Leerraum begonnen werden. Da FreeHand keinen Leerraum am Beginn einer Linie zulässt, muss die Linie mit einem sehr kurzen, später nicht sichtbaren Strich, begonnen werden (0,0001 mm). Danach folgt der eigentliche erste Leerraum.

Folgende Einstellungen sind im Bindestricheditor erforderlich:

Ein 0,0001 mm Aus 1,1999 mm


Ein 5 mm

Aus 1,2 mm

## Beenden

Fenster /

Vollbild



Skizze zur Ermittlung der erforderlichen Maße